

Release Notes PROCON-WEB 6.11.3 SCADA (DE/EN)

Wichtige Information / Important Information:

Einige Betriebssysteme wurden aus der Liste der freigegebenen Betriebssysteme entfernt.

Some operating systems have been removed from the list of approved operating systems.

- Windows 10 Pro (V22H2)
- Windows 10 Enterprise (V22H2)
- Windows 11 Enterprise (V24H2)
- Windows Server 2019

Diese Version ist die letzte freigegebene Version für folgende Betriebssysteme.

The following operating systems are supported for the last time in this version.

- Windows 11 Pro Version 24H2

Die Ports für die SystemState-Seite wurden geändert. Zusätzlich ist der Zugriff nur noch über HTTPS möglich.

The ports for the SystemState page have changed. In addition, access is now only possible via HTTPS.

ES:	17443
SCADA:	16443
Connect:	18443

Unterstützte Betriebssysteme / Supported operating systems (64-bit):

- Windows 10 IoT Enterprise (LTSC2021)
- Windows 11 Pro Version 24H2
- Windows 11 Pro Version 25H2
- Windows 11 IoT Enterprise (LTSC 2024)
- Windows Server 2022
- Windows Server 2025

Freigegebene Browser / Approved Browsers:


- Google Chrome (version 89 or later, except version 96)
- Microsoft Edge Chromium (version 89 or later)
- Mozilla Firefox (version 81 or later)
- Apple Safari (version 18 or later)

Bekannte Probleme:

Mit Version 6.11.0 wurden die Integritätsprüfungen erweitert, um Datenbankfehler in Projekten zuverlässiger zu erkennen. Wenn Sie ein Projekt, das ursprünglich in Version 6.10.x (oder einer früheren Version) erstellt wurde, in Version 6.11.x öffnen, kann es vorkommen, dass bei einem erkannten Fehler eine unklare Rückmeldung angezeigt wird. Sollte Ihnen ein entsprechender Dialog begegnen, wenden Sie sich bitte an den Support. Wir sind in der Lage, den Fehler zu beheben. Ab Version 6.12.x werden die Rückmeldungen zu diesen Fehlern eindeutig dargestellt.

Known Issues:

With version 6.11.0, integrity checks have been expanded to detect database errors in projects more reliably. If you open a project originally created in version 6.10.x (or an earlier version) with version 6.11.x, it is possible that an unclear message will be displayed if an error is detected. Should you encounter such a dialogue, please contact support. We can resolve the issue. From version 6.12.x onwards, the messages regarding these errors will be clearly displayed.



Bugfixes können entweder das Projekt oder die Runtime-Version betreffen. Je nach Fix genügt ein Update der Runtime, oder es ist erforderlich, den Designer auf die neue Version zu aktualisieren sowie das Projekt neu zu laden und zu exportieren. Die jeweils notwendige Maßnahme ist in den Spalten „Projekt“ und „Runtime“ gekennzeichnet.

Bug fixes may affect either the project or the runtime version. Depending on the fix, updating the runtime alone may be sufficient, or it may be necessary to update the Designer to the new version and reload and re-export the project. The required action in each case is indicated in the “Project” and “Runtime” columns.

Bug fixes

ID	Beschreibung	Description	Project / Designer	SCADA- Runtime	ES- Runtime
129169	Security: SQL-Injection-Schwachstelle behoben.	Security: Fixed SQL injection vulnerability.		x	